

---

# **NuttX ESP32 Lab01**

**AndoniXXR**

**21 de noviembre de 2025**



---

## Contents

---

<b>1</b>	<b>Introducción</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Arquitectura del Sistema</b>	<b>3</b>
2.1	Descripción del Proyecto . . . . .	3
2.2	Características Implementadas . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Configuración del Sistema y Entorno</b>	<b>5</b>
3.1	Configuración de NuttX . . . . .	5
3.2	Configuración del Host (PC Gateway) . . . . .	5
3.3	Guía de Uso . . . . .	6
<b>4</b>	<b>Solución de Problemas</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Documentación de la API (Código Fuente)</b>	<b>9</b>
5.1	Aplicación PC (lab01_pc.c) . . . . .	9
5.2	Aplicación ESP32 (lab01_main.c) . . . . .	11



# CHAPTER 1

---

## Introducción

---


Esta es la documentación técnica generada automáticamente para el proyecto de portabilidad de Laboratorio 01 a NuttX en ESP32. El proyecto consiste en una aplicación cliente/servidor TCP/UDP que se ejecuta en el microcontrolador ESP32 y se comunica con una contraparte en PC.



# CHAPTER 2

## Arquitectura del Sistema

El sistema se compone de dos nodos principales que se comunican a través de una red TCP/IP.



- **PC Host:** Actúa como la estación de desarrollo y también como Gateway de red. Ejecuta la versión Linux de la aplicación (*lab01\_pc*) para pruebas de integración.
- **ESP32:** Ejecuta el RTOS NuttX. La aplicación *lab01* está integrada en el sistema operativo y se lanza desde la consola NSH.

## 2.1 Descripción del Proyecto

El objetivo de este laboratorio es demostrar la capacidad del sistema operativo NuttX ejecutándose en un SoC ESP32 para manejar comunicaciones de red estándar (TCP/IP).

Se ha implementado una aplicación llamada *lab01* que puede funcionar en dos modos: \* **Modo Servidor:** Escucha peticiones de cálculo matemático simple (suma, resta, multiplicación, división, módulo) y devuelve el resultado. \* **Modo Cliente:** Permite al usuario ingresar operaciones matemáticas y enviarlas a un servidor remoto.

## 2.2 Características Implementadas

1. **Soporte Dual TCP/UDP:** La aplicación puede configurarse en tiempo de ejecución para usar cualquiera de los dos protocolos de transporte.
2. **Calculadora Remota:** El protocolo de aplicación es texto plano simple. El cliente envía una operación (ej. 5+3) y el servidor responde con el resultado (ej. 8).
3. **Comando EXIT:** Se implementó un mecanismo de cierre limpio. Si el cliente envía la cadena EXIT, el servidor cierra la conexión actual (en TCP) o termina su ejecución (si así se desea), y el cliente termina su proceso.
4. **Logging:** Ambas partes (Cliente y Servidor) registran en consola los mensajes enviados y recibidos con marcas de tiempo.

# CHAPTER 3

---

## Configuración del Sistema y Entorno

---

### 3.1 Configuración de NuttX

Para lograr la funcionalidad requerida, se realizaron modificaciones específicas en la configuración del kernel de NuttX (*defconfig*) y en el sistema de construcción.

#### Características Habilitadas:

- **Networking (TCP/IP):** Se habilitó la pila de red completa (IPv4), soporte para sockets TCP y UDP, y controladores para la interfaz Ethernet/Wi-Fi del ESP32.
- **NuttShell (NSH):** Se habilitó la consola interactiva del sistema, permitiendo la ejecución de comandos y scripts.
- **Comandos del Sistema:** Se incluyeron utilidades esenciales para la gestión y diagnóstico: \* `ifconfig`: Gestión de interfaces de red (configuración de IP, máscara, gateway). \* `ping`: Diagnóstico de conectividad ICMP. \* `ls`, `ps`, `free`: Gestión de archivos y procesos. \* `reboot`: Reinicio del sistema. \* `date`: Gestión de fecha y hora del sistema.
- **Aplicaciones de Usuario:** Se registró la aplicación `lab01` en el sistema de construcción (*apps/examples/lab01*), haciéndola accesible directamente desde la línea de comandos NSH.

### 3.2 Configuración del Host (PC Gateway)

Para probar la conectividad en un entorno controlado, el PC se configura como un Gateway/Router, proporcionando servicios de red al ESP32.

#### Herramientas Utilizadas:

- **Python 3:** Para ejecutar el script de configuración y el servidor DHCP simple.
- **iptables:** Para configurar NAT (Network Address Translation) y permitir que el ESP32 acceda a redes externas a través del PC.
- **iproute2 (ip):** Para la configuración de direcciones IP y enlaces en Linux.

#### Scripts de Configuración:

El repositorio incluye scripts para automatizar esta tarea:

1. **setup\_gateway.py**: Script principal en Python. \* Configura la IP estática en la interfaz LAN del PC (ej. 192.168.50.1). \* Habilita el reenvío de paquetes (IP Forwarding) en el kernel de Linux. \* Configura reglas de iptables para enmascarar el tráfico (NAT) saliente por la interfaz WAN. \* Ejecuta un servidor DHCP básico para asignar automáticamente una IP al ESP32 (ej. 192.168.50.2).

*Uso:* sudo python3 setup\_gateway.py <INTERFAZ\_WAN> <INTERFAZ\_LAN>

2. **setup\_network.sh**: Alternativa en Bash para configuración manual de red y NAT.

### 3.3 Guía de Uso

#### 3.3.1 Comandos en ESP32 (NuttShell)

Una vez que el sistema NuttX ha arrancado y tienes acceso a la consola NSH a través del puerto serie:

1. **Verificar Red**: Asegúrate de tener IP.

```
nsh> ifconfig
```

2. **Ejecutar como Servidor**:

```
# Iniciar servidor TCP en puerto 3001  
nsh> lab01 server tcp 3001
```

3. **Ejecutar como Cliente**:

```
# Conectar a un servidor en PC (ej. 192.168.1.50)  
nsh> lab01 client tcp 3001 192.168.1.50
```

#### 3.3.2 Comandos en PC (Linux)

Primero compila la aplicación de contraparte:

```
gcc lab01_pc.c -o lab01_pc
```

1. **Ejecutar como Servidor** (para probar el Cliente ESP32):

```
./lab01_pc server tcp 3001
```

2. **Ejecutar como Cliente** (para probar el Servidor ESP32):

```
./lab01_pc client tcp 3001 <IP_DEL_ESP32>
```

# CHAPTER 4

---

## Solución de Problemas

---

- 1. El ESP32 no obtiene dirección IP** \* Verifique que el servidor DHCP en el PC esté corriendo (`ps aux | grep python`). \* Asegúrese de que el cable Ethernet esté conectado o la red Wi-Fi configurada correctamente. \* Intente asignar una IP estática manualmente: `ifconfig eth0 192.168.50.2`.
- 2. No hay conexión entre PC y ESP32 (Ping falla)** \* Verifique el firewall del PC (`sudo iptables -L`). Asegúrese de que se permitan conexiones entrantes en el puerto 3001. \* Compruebe que ambos dispositivos están en la misma subred.
- 3. Error «Connection refused»** \* Asegúrese de que el servidor (ya sea en PC o ESP32) esté ejecutándose *antes* de iniciar el cliente. \* Verifique que el puerto 3001 no esté siendo usado por otra aplicación.



# CHAPTER 5

---

## Documentación de la API (Código Fuente)

---

### 5.1 Aplicación PC (lab01\_pc.c)

Este archivo contiene la lógica para el cliente/servidor que se ejecuta en el host (Linux). Incluye funciones para manejo de sockets BSD estándar y parsing de argumentos.

Aplicación de contraparte para PC (Linux) del Laboratorio 01.

Este programa actúa como Cliente o Servidor TCP/UDP para probar la conectividad y funcionalidad de la aplicación corriendo en el ESP32 con NuttX.

#### Author

AndoniXXR

#### Date

2025

#### Defines

##### BUFFER\_SIZE

Tamaño del buffer para envío y recepción de mensajes.

#### Functions

static void **get\_timestamp**(char \*buffer, size\_t size)

Obtiene la fecha y hora actual formateada.

##### Parámetros

- **buffer** – Buffer donde se escribirá la cadena de tiempo.
- **size** – Tamaño del buffer.

```
static void log_msg(const char *direction, const char *host, const char *socket_type, const char *protocol, const char *description)
```

Imprime un mensaje de log con marca de tiempo en la consola.

### Parámetros

- **direction** – Dirección del mensaje («>>> enviado, «<<< recibido).
- **host** – Host remoto o local.
- **socket\_type** – Tipo de socket («client» o «server»).
- **protocol** – Protocolo usado («TCP» o «UDP»).
- **description** – Contenido del mensaje o descripción del evento.

```
static int parse_args(int argc, char *argv[], struct pc_args_s *args)
```

Parsea los argumentos de la línea de comandos.

### Parámetros

- **argc** – Número de argumentos.
- **argv** – Array de argumentos.
- **args** – Puntero a la estructura donde se guardarán los resultados.

### Devuelve

0 si tiene éxito, -1 si faltan argumentos obligatorios.

```
static void calculate(const char *input, char *output)
```

Realiza una operación matemática básica basada en una cadena de entrada.

Soporta operaciones: +, -, \*, /, %.

### Parámetros

- **input** – Cadena de entrada (ej. «5+3»).
- **output** – Buffer donde se escribirá el resultado o mensaje de error.

```
static int run_client(struct pc_args_s *args)
```

Ejecuta la lógica del cliente.

Se conecta al servidor (TCP) o prepara el socket (UDP), lee de stdin y envía los comandos.

### Parámetros

**args** – Argumentos de configuración.

### Devuelve

0 en éxito, 1 en error.

```
static int run_server(struct pc_args_s *args)
```

Ejecuta la lógica del servidor.

Escucha en el puerto especificado y procesa las peticiones de cálculo.

### Parámetros

**args** – Argumentos de configuración.

### Devuelve

0 en éxito, 1 en error.

---

```
int main(int argc, char *argv[])
Punto de entrada principal de la aplicación PC.
```

**Parámetros**

- **argc** – Número de argumentos.
- **argv** – Array de argumentos.

**Devuelve**

0 en éxito, 1 en error.

```
struct pc_args_s
Estructura para almacenar los argumentos de línea de comandos.
```

**Public Members****char \*protocol**

Protocolo a utilizar: «TCP» o «UDP».

**char \*server\_ip**

Dirección IP del servidor al que conectarse (modo cliente).

**int port**

Puerto de conexión o escucha.

**char \*mode**

Modo de operación: «client» o «server».

## 5.2 Aplicación ESP32 (lab01\_main.c)

Este archivo contiene la lógica principal de la aplicación NuttX. Se registra como una aplicación del sistema en NuttX y se invoca desde NSH. Utiliza la API de sockets compatible con POSIX de NuttX.

Aplicación principal para NuttX (ESP32) del Laboratorio 01.

Este programa implementa un cliente/servidor TCP/UDP que corre sobre NuttX. Permite realizar operaciones matemáticas simples enviadas desde un cliente o procesarlas si actúa como servidor.

**Author**

AndoniXXR

**Date**

2025

**Defines****BUFFER\_SIZE**

Tamaño del buffer para envío y recepción de mensajes.

### Functions

static void **get\_timestamp**(char \*buffer, size\_t size)

Obtiene la fecha y hora actual formateada.

#### Parámetros

- **buffer** – Buffer donde se escribirá la cadena de tiempo.
- **size** – Tamaño del buffer.

static void **log\_msg**(const char \*direction, const char \*host, const char \*socket\_type, const char \*protocol, const char \*description)

Imprime un mensaje de log con marca de tiempo en la consola (NSH).

#### Parámetros

- **direction** – Dirección del mensaje («>>» enviado, «<<» recibido).
- **host** – Host remoto o local.
- **socket\_type** – Tipo de socket («client» o «server»).
- **protocol** – Protocolo usado («TCP» o «UDP»).
- **description** – Contenido del mensaje o descripción del evento.

static int **parse\_args**(int argc, char \*argv[], struct *args\_s* \*args)

Parsea los argumentos de la línea de comandos de NuttX.

#### Parámetros

- **argc** – Número de argumentos.
- **argv** – Array de argumentos.
- **args** – Puntero a la estructura donde se guardarán los resultados.

#### Devuelve

0 si tiene éxito, -1 si faltan argumentos obligatorios.

static void **calculate**(const char \*input, char \*output)

Realiza una operación matemática básica.

#### Parámetros

- **input** – Cadena de entrada (ej. «5+3»).
- **output** – Buffer donde se escribirá el resultado.

static int **run\_client**(struct *args\_s* \*args)

Ejecuta la lógica del cliente en NuttX.

#### Parámetros

**args** – Argumentos de configuración.

#### Devuelve

0 en éxito, 1 en error.

static int **run\_server**(struct *args\_s* \*args)

Ejecuta la lógica del servidor en NuttX.

#### Parámetros

**args** – Argumentos de configuración.

**Devuelve**

0 en éxito, 1 en error.

```
int main (int argc, FAR char *argv[])
```

Punto de entrada principal de la aplicación NuttX.

**Parámetros**

- **argc** – Número de argumentos.
- **argv** – Array de argumentos.

**Devuelve**

0 en éxito, 1 en error.

```
struct args_s
```

Estructura para almacenar los argumentos de línea de comandos en NuttX.

**Public Members**

```
char *protocol
```

Protocolo a utilizar: «TCP» o «UDP».

```
char *server_ip
```

Dirección IP del servidor al que conectarse (modo cliente).

```
int port
```

Puerto de conexión o escucha.

```
char *mode
```

Modo de operación: «client» o «server».